<u>既定のブラウザの変更方法(Windows11)</u>

1 「スタートメニュー」を<u>右クリック</u>します。



2 「設定」を選択します。



タカラベルモント株式会社

3 「アプリ」を選択します。

e de			- a ×
אינסע אלק אינטע אינער	システム		
設定の検索	TABLET-USA92PG6 Surface Pro 7+ 余前の改更	Microsoft 365 OneDrive 村長を表示 ・ ワインイン	Windows Update 最終チェックロ時: 10 時間前
ニ システム			
 Bluetooth とデバイス ネットワークとインターネット 	ディスプレイ モニター、明58、夜間モード、ディスプレイプロファイル		>
/ 個人用設定	(4)) サウンド 音量レベル、出力、入力、サウンドデバイス		>
アカウント	Q 通知 アンパとシステムでのアラート		>
 ・時刻と言語 ・ ・ ・	り 集中モード 通知、目論現明		>
 ★ アクセシビリティ ● プライパシーとセキュリティ 	・ 電源とパッテリー スリーズ、パッテリシロー状況、パッテリー性的機能		>
Windows Update	記憶域 ストレージ信岐、ドライス 帯成ルール		>
	 近距離共有 見つけやする、受信ファイルの場合 		>
	マルチタスク ウィンドつのスケンズ デスクトッズ タスクの切り替え		>
			>

4 「既定のアプリ」を選択します。

2定の検索 ローク	8 アプリと機能 イシストールされているアプリ、アプリ支行Tイリアス	ŝ
システム Bluetooth とデバイス	院定のアプリ アイルのほ差法、リンク理禁のほ走法、その他のほど差	>
ネットワークとインターネット	10日 オプライン マップ タウンロード、信在場所、マップ更新	>
 個人用設定 アプリ 	日 オブジョン爆撃 デバイスを対応は爆発	>
アカウント時刻と言語	Web サイト用のアプリ ファクサーではなくアプレ党くことができる web サイト	×
◎ ゲーム ▼クセシビリティ	ビオの高生 ビオは国法、HOR ストリーミング、バッテリー オブション	>
● プライパシーとセキュリティ	スタートアップ サインイン時に自動的に目的されるアプリ	>
Windows Update		

```
5 使用するブラウザ(「Microsoft Edge」または「Google Chrome」)を選択します。
```

← ger		-	a	×
ス サロンボスリンク 2 ローカル アカウント	アプリ > 既定のアプリ			
設定の検索の	Access		>	
 • ٧٦ 	Adabe Acrobat DC		>	
 Bluetooth とデバイス ネットワークとインターネット 	Cortana		>	1
🥖 個人用設定	Dolby Access OEM		>	
עליד 11 ווליד 12 ווליד	Excel		>	
 ・時刻と言語 ・ ・ ・	G Google Chrome		~	
アクセシビリティ				
プライパシーとセキュリティ Windows Update	internet Explorer		Ś	
	C Microsoft Edge		`	
	Microsoft Store		>	
	Microsoft Store エクスペリエンス ホスト		>	
	Microsoft Teams		>	

6 【Microsoft Edge の場合】

「Microsoft Edgeを既定ブラウザーにする」の右側の「既定値に設定」を選択します。

← Br		- 0
Q サロンボスリンク2 ローカル アカウンド	アプリ > 既定のアプリ > Microsoft Edge	
設定の検索の	Microsoft Edge を設定プラウザーにする	既定値に設定
 システム Bluetooth とデバイス 	民定のファイルの種類または既定のリンクの種類を設定します .htm	
◆ ネットワークとインターネット	Google Chrome Chrome HTML Document	C
 個人用設定 ■ アプリ 	.html	
 アカウント 時刻と言語 	Google Chrome Chrome HTML Document	12
19 1 – L	mht	
 ★ アクセシビリティ ● プライパシーとセキュリティ 	Microsoft Edge Microsoft Edge Microsoft Edge	Ø
Windows Update	mhtml	
	C Microsoft Edge Mill Document	Ø
	.pdf	
	Adobe Acrobat DC Adobe Acrobat X.7	Ø

「既定値に設定」の左側に✔(チェック)が表示され、「.htm」「.html」が「Microsoft Edge」に 変わります。

← 設定 クロンポスリンク2 ローカル アカウント	アプリ > 既定のアプリ > Microsoft Edge	- ð X
設定の検索	Microsoft Edge 未販定プラウザーにする	💉 既定値に設定
 システム Bluetooth とデパイス 	展定のファイルの種類または既定のリンクの種類を設定します 	
 ネットワークとインターネット 	C Microsoft Edge Microsoft Edge HTML Document	C
🖹 アプリ	.html	
 アカウント 時刻と言語 	C Microsoft Edge HTML Dacument	Ø
€® 7′−L	.mht	
★ アクセシビリティ ● プライパシーとセキュリティ	Microsoft Edge Microsoft Edge Mit1 Document	Ø
Ø Windows Update	mhtml	
	C Microsoft Edge Mill Decument:	Ø
	.pdf	
	Adobe Acrobal DC Adobe Acrobal X.7	Ø
	sharet	

【Google Chrome の場合】

「Google Chromeを既定ブラウザーにする」の右側の「既定値に設定」を選択します。

← 設定		- 0
אייסא אייסא אייסא אייטא אייע אייע	アプリ › 既定のアプリ › Google Chrome	
設定の検索	o Google Chrome を見定プラウザーにする	販定値に設定
 システム システム 	現定のファイルの標葉または既定のリンクの種類を設定します	
 Bluetooth とテバイス ネットワークとインターネット 	Microsoft Edge Microsoft Edge MMicrosoft Edge MMicrosoft Edge	Ø
 個人用設定 アプリ 	.html	
 アカウント BNMIとWRF 	C Microsoft Edge Microsoft Edge HTML Document	Ø
 ● 「「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 	.pdf	
 アクセシビリティ ブライパシーとセキュリティ 	Adobe Acrobat DC Adobe Acroba 文景	Ø
Windows Update	.shtml	
	Chrome HTML Document	Ø
	.svg	
	Chrome HTML Document	2

「既定値に設定」の左側に✔(チェック)が表示され、「.htm」「.html」が「Google Chrome」に 変わります。

← 設定 タ サロンポスリンク2 ローカル アカウント	アプリ > 既定のアプリ > Google Chrome	-
設定の検索	Google Chrome を見定プラウザーにする	🏑 原定値に設定
 システム Bluetooth とデパイス 	既定の27/1/00種類または既定のリン2の種類を設定します	
 ネットワークとインターネット 個人用設定 	Google Chrome Chrome HTML Document	C
עלד 👔	.html	
 アカウント 時刻と言語 	Google Chome Chome HTML Document	2
 アクセシビリティ プライバシーとセキュリティ 	-poin Adobe Acrobet DC Adobe Acrobet 文景	C
Windows Update	.shtml Google Chrome Chrome HTML Document	Ø
	.svg Google Chrome Chrome HTML Document	Ø